





Instrucciones para la instalación del software VA-Express

Para completar el proceso de instalación del software VA-EXPRESS (Versión BASIC) se deben seguir los siguientes pasos:


- **Paso 1:** Hacer clic CON EL BOTÓN DERECHO sobre el archivo ejecutable “Instalar VA-Express.exe” y pulsar sobre la opción “Ejecutar como Administrador”. Confirmar todas las ventanas haciendo clic en “siguiente” hasta completar el proceso. Una vez instalado el software VA-Express, éste aparecerá en el menú de inicio de su ordenador junto al resto de programas instalados.




- **Paso2:** Abrir el explorador de Windows y acceder a la carpeta donde se ha instalado el software. Normalmente (C:/Archivos de programa (x86)/VA-Express).



- **Paso 3:** Hacer clic CON EL BOTÓN DERECHO sobre el archivo VA_Express.exe (puede aparecer sin la extensión “.exe” visible). Se mostrará un menú emergente y haremos clic sobre el botón “Propiedades”. Ir a la pestaña “Compatibilidad” y MARCAR la opción denominada “Ejecutar este programa como administrador”. Luego, pulsar sobre el botón “Aplicar” y luego “Aceptar” para guardar de forma permanente los cambios.



- **Paso 4:** Ejecute el software VA-Express. Pulse sobre el botón “Empezar...”. El software ya se encuentra completamente operativo en su versión BASIC. Se recomienda mantener siempre el software actualizado a la última versión.



IMPORTANTE: El software VA-EXPRESS es una herramienta de distribución **gratuita**, por lo que su instalación lógicamente no conlleva ningún derecho de asistencia técnica al usuario. Al instalarlo usted debe ser consciente de que este software se encuentra aún en fase de desarrollo, por lo que algunas funcionalidades del programa pueden no estar completamente operativas. Periódicamente podrá actualizar este software (siempre de forma gratuita) para obtener la última versión publicada.

